

MUSEION



Průručka uživatele systému MUSEION

Uživatelské příručky a instalace aplikace

axiell

© 2012 - 2024 Axiell s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Axiell je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky.

Loga společnosti Axiell uvedené v této příručce jsou ochranné známky společnosti Axiell. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmíněná v této příručce jsou použita pouze k identifikaci účelů a nemají se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Obsah

Uživatelské prostředí aplikace	3
1. Základní nastavení panel pracovní plochy	3
2. Nastavení zobrazení pohledu	3
2.1 Výběr sloupců	5
3. Konfigurace úlohy	6

Uživatelské prostředí aplikace

1. Základní nastavení panel pracovní plochy


Podle aktuálně prováděné činnosti si lze nastavit velikost jednotlivých panelů, i když nepotřebné úplně skrýt. Hranice jednotlivých panelů lze posouvat myší (uchopením podržením levého tlačítka myši), nebo prostřednictvím následujících kláves lze panely zvětšovat nebo skrývat:

CTRL + šipka vlevo – skryje/zobrazí multifunkční panel vlevo.

CTRL + šipka nahoru/šipka dolů – mění velikost panelů se seznamem a kartou detailu.

CTRL + šipka vpravo – zobrazuje/skrývá pomocný panel s nápovědou (vpravo)

Například pokud uživatel pracuje s pohledem položek, může si skrýt levý panel s pracovním kontextem i panel s kartou detailu a má k dispozici celou plochu monitoru jen pro pohled položek.

Ve výchozím nastavení je panel s pohledem záznamů nahoře, panel s detailem karty dole, ale kdykoliv je možné toto rozložení změnit v konfiguraci úlohy, která se otvírá ikonou  na horní nástrojové liště.



Konfigurace úlohy

Zvolený profil sloupců  uživatelský ▼

Filtrovat vkládané záznamy

Zrušit filtry před spuštěním úlohy

Pozice karty (g)  dole ▼

Zvolený jazyk (g)

(g) = globální nastavení platné pro všechny úlohy

PROVÉST **ZRUŠIT**


Detailní popis screenshotu: Dialogové okno s titulem 'Konfigurace úlohy'. Obsahuje seznam nastavení: 'Zvolený profil sloupců' (uživatelský), 'Filtrovat vkládané záznamy' (zaškrtnuto), 'Zrušit filtry před spuštěním úlohy' (nezaškrtnuto), 'Pozice karty (g)' (dole) a 'Zvolený jazyk (g)'. Pod 'Pozice karty' je rozbalené menu s možnostmi: dole, vpravo (výběr), vlevo, nahoře. Na konci jsou tlačítka 'PROVÉST' a 'ZRUŠIT'. Všechna tlačítka mají ikonu s křížem.

Nastavení platí pro celou aplikaci, tj. pro všechny úlohy, které obsahují pohled a kartu.

2. Nastavení zobrazení pohledu

Pohledy ve všech úlohách je možné upravit podle přání uživatele: zobrazit pouze vybrané sloupce a upravit jejich pořadí a velikost. Nastavení si může každý uživatel ukládat do vlastních profilů sloupců a v každé úloze jich může mít několik.

Název aktuálně nastaveného profilu sloupců je v záhlaví úlohy vpravo, a dokud ho uživatel alespoň jednou neuloží, používá se "výchozí (s)". Pokud je to možné, obsahuje výchozí profil všechny sloupce, jinak obsahuje ty nejdůležitější.



Šířka sloupce (ruční) – nastavuje se myší, uchopením hranice záhlaví sloupce, podržením levého tlačítka myši a jejím posunem na novou šířku sloupce.


Posunutí sloupce – přetažením sloupce za záhlaví (nadpis) – uchopením záhlaví sloupce levým tlačítkem myši, podržením tlačítka a jeho přesunutím na novou pozici, kde se záhlaví „upustí“ – je možné změnit pořadí všech sloupců v pohledu.

Volba *Minimální šířky sloupců* minimalizuje šířky sloupců v aktuálně nastaveném profilu.

Systémové sloupce je možné nastavit z nabídky submenu1 nebo klávesou *F9*. Jedná se o datum založení a poslední změny záznamu, uživatelské jméno toho, kdo záznam založil nebo upravil, ID záznamu a kód správce. Systémové sloupce není možné přetáhnout, vždy jsou vpravo na konci pohledu.

K výchozímu uspořádání je možné vrátit se kdykoliv volbou *Výchozí nastavení sloupců* v submenu1 na horní nástrojové liště.

Uložení změny


Jakmile uživatel provede jakoukoliv změnu v uspořádání pohledu, objeví se na horní nástrojové liště , která umožní tyto změny uložit do aktuálního profilu (nebo do profilu s názvem "uživatelský", pokud je aktuální výchozí profil). Pokud při ukládání stisknete zároveň *CTRL*, nabídne se uložení do jiného nebo nového profilu.



Kdykoliv během práce můžete uživatel profil sloupců měnit a vybírat ze všech uložených profilů (kliknutím na název aktuálního profilu v záhlaví úlohy).

Se zvláštním oprávněním může uživatel nastavení ukládat do šablony profilu, která je pak k dispozici ostatním uživatelům (pokud mají v nabídce vybranou zaškrtnuto zobrazení šablon). Takové profily mají v názvu na konci "(s)".


2.1 Výběr sloupců

Na horní liště v nabídce dalších funkcí () je možné vyvolat dialogové okno pro výběr zobrazovaných sloupců. Je v něm seznam všech polí, která jsou k dispozici, aktuálně zobrazená pole jsou zaškrtnutá. Zaškrtnutá pole lze vyfiltrovat zaškrtnutím políčka Označené. Názvy polí lze filtrovat v dialogovém okně.

Políčko *Název sloupce* v záhlaví indikuje, jestli jsou vybrané sloupce všechny (), nebo žádné ().

Zobrazení vybraných sloupců potvrdíme tlačítkem **PROVÉST**.

Tip: Ve sloupcích *ada*, *l* pořadové a *l* sub číslo lze vyhledávat podle jednotlivých částí inventárního čísla. *l* pořadové uvádí hlavní pořadové číslo bez sub čísla.



3. Konfigurace úlohy

V dialogovém okně Konfigurace úlohy je možné nastavit chování aktuální úlohy pro aktuálního uživatele. Většina voleb platí jen v aktuální úloze, pouze volby označené (g) platí pro všechny. Ty je možné změnit v jakémkoliv úloze a nastavení se promítne všude.

Některé volby se vyskytují jen v určitých úlohách, kde má nastavení smysl.

Konfigurace úlohy

Zvolený profil sloupců ✕
 uživatelský ▾

Filtrovat vkládané záznamy

Zrušit filtry před spuštěním úlohy

Pozice karty (g) dole ▾

Automaticky zobrazovat pole pro přidávání nových položek při zakládání nového záznamu

Zvolená definice uživatelské záložky ✕
 obecná ▾

(g) = globální nastavení platné pro všechny úlohy

PROVĚST **ZRUŠIT**

Zvolený profil sloupců - název vybraného profilu sloupců pro aktuální úlohu. V každé úloze je nastaven výchozí profil (uspořádání sloupců), který si uživatel může změnit prostřednictvím volby *Výběr sloupců* v submenu 2 na horní nástrojové liště a uložit pod novým názvem.

V systematické evidenci (Katalogu) jsou v nabídce výchozí profily sloupců pro každý typ katalogizační karty (jsou označeny (s)), ale zvolený profil platí samozřejmě pro danou úlohu pro všechny záznamy (typy karet).

Filtrovat vkládané záznamy - možnost umožňuje automatické filtrování nově založených (automaticky označených) záznamů. Má tedy smysl jen v úlohách, kde je možné zakládat nové záznamy (slovníci a úloze Katalog – inventární kniha apod.).

Zrušit filtry před spuštěním úlohy - tato možnost zajistí, že se po spuštění úlohy z menu zruší všechny nastavené filtry. Neplatí to, pokud se ale do úlohy vrátíte tlačítkem *Zpět*.


Pozice karty (g) - tato volba má platnost pro všechny úlohy a výběrem z nabídky určí rozložení panelů na obrazovce. Ve výchozím nastavení je pohled nahoru, karta záznamu dole. Levý panel zůstává vždy vlevo.

Zvolený jazyk (g) - tato volba se objevuje jen v případě, že je v parametrech aplikace nastaveno více jazykových variací, platí pro celou aplikaci a výběrem z nabídky (dle parametrů) je možné vybrat výchozí jazyk. Týká se to ovšem jen obsahu popisných polí v katalogu, místních nabídek na kartě, nikoliv titulkových polí (to se řídí nastavením jazykové verze prohlížeče).

Zvolená definice uživatelské záložky - pokud jsou definované uživatelské záložky (nebo jejich šablony), je možné z nabídky vybrat tu, která se bude zobrazovat při otevření karty.

Nabídku našeptává se řadit podle abecedy (g) - nabídky našeptává se řadí podle nejlepší shody, možnost změnit nařazení podle abecedy.

Automaticky zobrazovat pole pro přidávání nových položek při zakládání nového záznamu - pouze v úloze *Katalog - inventární ady* je možné nastavit příznak, aby se pole, která je třeba

otevřít ikonou  pro zadání hodnoty (předmět - název, materiály, techniky, autor, datace a místo vzniku, rozměry) zobrazovala už rozbalená.

Zvolený depozitář - v úlohách depozitáře (Uložení předmět, Doklady o manipulaci a Položky doklad o manipulaci) je možné nastavit depozitář (stálý), s kterým bude uživatel pracovat (pokud má oprávnění pracovat ve více depozitářích). Při spouštění úlohy Uložení předmět a v průvodcích si pak uživatel už nemusí depozitář vybírat (aplikace se chová, jako kdyby měl oprávnění pouze na jeden depozitář).